

**СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КАССОВАЯ СИСТЕМА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТАМИ  
В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА**

МОДУЛИ «ОБЪЕКТЫ УЧЕТА», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМУЛЯР»

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по настройке персонального компьютера для работы с  
модулями «Объекты учета», «Специальный формуляр»**

И н в . № п о	П о д п . и д а т	В з а м . и н в .	И н в . № д у	П о д п . и д а т


Для работы с модулями «Объекты учета» и(или) «Специальный формуляр» необходимо использовать браузер Internet Explorer 8 для Windows XP или Internet Explorer 9/10/11 для Windows Vista/7/8/10.

Все действия по настройке персонального компьютера необходимо осуществлять с правами администратора.


### Установка библиотеки Caricom

Для работы с модулями «Объекты учета» и(или) «Специальный формуляр» необходимо установить и зарегистрировать библиотеку Caricom.

1. Скачать библиотеку Caricom с официального сайта Microsoft (CARICOM-KB931906-v2102.exe). Ссылка для скачивания: <http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3207>
2. Запустить установку CARICOM-KB931906-v2102.exe с правами администратора (нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите «Запуск от имени администратора»)




3. После запуска приложения откроется мастер установки Caricom. Для начала установки нажать «Next».




4. В открывшемся окне установить галочку напротив строки «I accept the terms in the License Agreement» и нажимать кнопку «Next».




5. В следующем окне необходимо задать путь установки библиотеки Capicom (по умолчанию C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2\). Для этого нажмите кнопку «Browse».



6. Откроется окно для выбора пути установки, в котором необходимо задать путь `C:\Windows\System32\` (для 64 разрядных версий Windows 7/8/10 `C:\Windows\SysWOW64`) и нажать кнопку «OK», а затем кнопку «Next».



7. Мастер готов к установке. Нажмите «Install».




8. После завершения процесса установки нажать кнопку «Finish».
9. Зайдите в папку C:\Windows\System32\Lib\x86 (для 64 разрядных версий Windows 7/8/10 C:\Windows\sysWOW64\Lib\x86) и скопируйте файл capicom.dll в папку C:\Windows\System32 (для 64 разрядных версий Windows 7/8/10 C:\Windows\sysWOW64).


### Регистрация библиотеки Capicom

После установки библиотеки Capicom её необходимо зарегистрировать.

1. Зайдите в «Мой компьютер» > C:\Windows\system32 (для 64 разрядных версий Windows 7/8/10 «Мой компьютер» > C:\Windows\sysWOW64), найдите файл с именем «cmd.exe» и запустите его правой кнопкой мыши > «Запуск от имени администратора».
2. В открывшемся окне, в командной строке необходимо набрать или скопировать и вставить следующую строку: c:\windows\system32\regsvr32.exe capicom.dll (для 64 разрядных версий Windows 7/8/10 c:\windows\syswow64\regsvr32.exe capicom.dll) и нажать клавишу «ENTER».




3. После выполнения указанных действий должно появиться сообщение об успешной регистрации библиотеки Capicom.




### Настройка браузера Internet Explorer


1. Запустите Internet Explorer. В строке меню выберите вкладку «Сервис» (нажмите Alt если строка не отображается), в ней пункт «Свойства обозревателя» или «Свойства браузера».
2. В открывшемся окне свойств обозревателя выберите вкладку «Безопасность».
3. На вкладке безопасность нажмите на зеленую галочку «Надежные узлы» или «Надежные сайты», а затем на кнопку «Узлы» или «Сайты».




4. Уберите галочку напротив фразы: «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)».




5. В поле «Добавить в зону следующий узел» впишите <https://sccs.gamemc.by>. Нажмите кнопку «Добавить».
6. Нажмите кнопку «Закреть».
7. Появится окно свойств обозревателя. На вкладке «Безопасность» нажмите кнопку «Другой».



8. В открывшемся окне с названием «Параметры безопасности – зона надежных узлов» пролистайте список вниз до заголовка «Элементы ActiveX и модули подключения».




9. Все, что находится ниже этого заголовка, до конца раздела, должно быть **ВКЛЮЧЕНО** (кроме пункта «Включить фильтрацию ActiveX»).
10. После нажатия кнопки «ОК» появится окно с предупреждением: «Вы действительно хотите изменить настройку для этой зоны?». Нажмите кнопку «Да».



11. Появится окно свойств обозревателя. Выберите вкладку «Конфиденциальность».
12. На вкладке «Конфиденциальность» установите **НИЗКИЙ** уровень.
13. Нажмите кнопку «Применить», затем кнопку «ОК».





14.Перезапустите Internet Explorer.

## Возможные проблемы при установке и работе с библиотекой caricom.dll

### Ошибка 0x80070005 в Windows XP при установке caricom.dll

1. Необходимо зайти в командную строку от имени администратора или снять галочку «Защитить компьютер от несанкционированных действий этой программы» под действующим пользователем.

